Manuales › Proyector

Manual del proyector

La pantalla del salón muestra la conferencia en curso, la pregunta que el moderador destaca y la cola de preguntas de la sala. Se maneja sola: solo hay que abrirla una vez.

Para: técnico de audiovisuales **Dispositivo: computadora conectada al proyector**

Dirección: /pantalla

1 Preparar la pantalla

1. En la computadora conectada al proyector, abre Chrome o Edge.
2. Entra a `https://asadird.crmfidecoin.com/pantalla`. No pide contraseña.
3. Pon el navegador en **pantalla completa**: tecla `F11` en Windows, o `Ctrl` + `⌘` + `F` en Mac.
4. Desactiva el protector de pantalla y la suspensión de la computadora durante el evento.

> **Resolución**
> Está diseñada para 16:9 (1920 × 1080). En otra resolución el contenido se ajusta proporcionalmente.

---

2 Lo que muestra

La pantalla cambia sola según lo que hace el organizador desde su panel. Tiene tres estados:

En reposo

Antes de empezar, o cuando no hay ninguna conferencia ni preguntas aprobadas: un QR grande para que los asistentes se registren y el lema del congreso.



Reposo: invita a registrarse.

Conferencia en curso con preguntas


Arriba a la derecha, la conferencia y sus ponentes. A la derecha, la cola de **preguntas de la sala** aprobadas, ordenadas por votos (▲). Las ya respondidas se ven atenuadas.



Cola de preguntas aprobadas.

Pregunta destacada

Cuando el moderador toca «Mostrar en pantalla», la pregunta aparece en grande con el nombre e institución de quien la hizo (o «Anónimo»). Solo se destaca una a la vez.



La pregunta que responde el ponente.

Abajo a la izquierda siempre está el QR para registrarse y enviar preguntas.

---

3 Quién la controla

La pantalla **no se toca**. Todo lo decide el organizador desde `/admin`:

EN EL PANEL DEL ORGANIZADOR	EN LA PANTALLA
Toca **Iniciar** en una sesión	Cambia el título y los ponentes de arriba y la cola pasa a esa conferencia.
Aprueba una pregunta	Aparece en la cola de la derecha.
Toca **Mostrar en pantalla**	La pregunta sale en grande.
Marca **Respondida**	Se atenúa en la cola.

EN EL PANEL DEL ORGANIZADOR	EN LA PANTALLA
Toca **Ocultar**	Desaparece de la pantalla.

4 Recomendaciones

- Usa internet por cable en la computadora del proyector, si es posible.
- No cierres la pestaña. Si se corta internet, la pantalla se reconecta sola y se pone al día.
- Si se publica una actualización de la plataforma, la pantalla se recarga sola en segundos.
- Haz una prueba antes de la apertura junto al organizador: que inicie una sesión y destaque una pregunta de prueba.

5 Si algo no funciona

QUÉ PASA	QUÉ HACER
La pantalla no cambia cuando el organizador actúa.	Revisa la conexión a internet y recarga la página (`F5`).
Se ve con barras del navegador.	Activa pantalla completa (`F11`).
Una pregunta no aparece.	Solo se proyectan preguntas aprobadas por el moderador.
El texto se ve muy pequeño o cortado.	Ajusta la resolución de salida a 1920 × 1080 y el zoom del navegador a 100% (`Ctrl` + `0`).

Volver a los manuales ·